



Stool Examination (Ova and parasites identified by Light microscopy)

TMLT CODE 350479

LOINC_NUM 10704-5

CGD_CODE 35007

การเตรียมผู้ป่วย

Patient Preparation

1. ควรแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่ง่าย
2. ควรดยาที่มี aluminium salts, barium, bismuth, charcoal powder, kapectin, น้ำมันพืชที่เป็น insoluble oil หรือ ยาระบายที่เป็นน้ำมัน
3. ควรดยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์โดยตรงที่ลำไส้โดยเฉพาะยากลุ่ม sulfa

ตัวอย่างส่งตรวจ

Specimen - Container

อุจจาระประมาณ 5-10 g. (ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย)
กระปุกสีเทามีฝาปิดพร้อมซ้อนซ้อนพลาสติกป้ายอุจจาระ

วันทำการ

Testing Schedule

ทุกวัน (เวลา 8.30 - 23.00 น.)

ประกันเวลา

Turn Around Time

60 นาที

วิธีวิเคราะห์หลักการ

Methodology-Principle

Direct wet smear technique by Light microscopy

ค่าอ้างอิง

Reference

WBC	Negative
RBC	Negative
Fungus	Negative
Protozoa or Parasite	Not Found





26 กันยายน 2565 – 26 กันยายน 2568

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

หน่วย	WBC	Cell/HPF
Unit	RBC	Cell/HPF
ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้ (Time limit for requesting additional test)	ไม่มี	
คำแนะนำเพิ่มเติม Comment	1. ในการเก็บอุจจาระควรถ่ายลงในกระโถนหรือบนกระดาษแล้วค่อยแบ่งใส่ภาชนะที่เก็บอุจจาระโดยตรง (Stool container) ไม่เก็บอุจจาระที่ถ่ายลงพื้นดิน เพราะอาจมีการปนเปื้อนของพยาธิได้ 2. การตรวจอุจจาระที่ต้องการตรวจหา Protozoa หรือ Parasite ควรส่งตรวจภายใน 1 ชั่วโมง 3. การตรวจอุจจาระครั้งแรกแล้วไม่พบปรสิต อาจเนื่องจากจำนวนปรสิตที่น้อย หรือเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เพิ่มจำนวนในจระชีวิต	

